

PROCESO DE INSTALACIÓN DE PEMAT

BBDD

El script de creación de las tablas necesarias en la base de datos está en:

```
portable/app/database/database_material.sql
```

PHP

Se debe copiar el código fuente (directorio portable) en un virtual host con PHP 5.4.x y MySQL 5.x.

El home apache debe apuntar a la carpeta web.

Debe establecer los permisos de escritura en las carpetas app/cache y app/logs.
Para hacerlo correctamente puede ejecutar estas líneas desde usuario root linux:

```
$ APACHEUSER=`ps aux | grep -E '[a]pache|[h]ttpd|[_]www|[w]ww-data' |  
grep -v root | head -1 | cut -d\  -f1`  
$ sudo setfacl -R -m u:"$APACHEUSER":rwX -m u:`whoami`:rwX app/cache  
app/logs  
$ sudo setfacl -dR -m u:"$APACHEUSER":rwX -m u:`whoami`:rwX app/cache  
app/logs
```

En el fichero app/config/parameters_portable.yml debe establecer los parámetros de conexión a su base de datos:

```
parameters:  
  database_driver:  pdo_mysql  
  database_host:    127.0.0.1 # Configurar host de base de datos  
  database_port:    ~ # Configurar Puerto de la base de datos  
  database_name:    material.portable.mpt.es # Configurar nombre de  
la base de datos  
  database_user:    root # Configurar usuario de acceso a la base  
de datos  
  database_password: qwerty # Configurar clave de acceso a la base  
de datos
```

También el e-mail del técnico que mantendrá la aplicación:

```
mail_error_from:  material@material.es # En caso de notificación  
de errores poner aquí que vendrá en el from  
mail_error_notif: usuario@correo.es # Dirección de correo del  
usuario administrador (soporte de errores)
```